WireGuard

WireGuard

- **Serwer:** slonce, CT150, adres 10.30.8.1, port 54884, publiczny 78.46.190.60.
- **Klienci:** hub CT163 (10.30.8.163), gate CT200 (10.30.8.200), agent-nadzor CT206 (10.30.8.206 oraz dawne adresy .202 agent-pve, .204 agent-backup, .205 agent-sec jako dodatkowe).
- **Dodanie klienta:** na kliencie wygeneruj parę kluczy (klucz prywatny zostaje na kliencie), na serwerze CT150 zrób kopię `/etc/wireguard/wg0.conf`, dopisz `[Peer]` z kluczem publicznym i adresem `/32`, zastosuj bez restartu (`wg syncconf wg0 <(wg-quick strip wg0)`), sprawdź handshake.
- **Uwaga:** na slonce działa WGDashboard. Jeśli zapisze konfigurację z przeglądarki, może usunąć ręcznie dodanego klienta.
- **Klient CT206** ma jeden klucz WireGuard i cztery adresy. Ruch każdego agenta wychodzi z jego dawnym adresem (routing według użytkownika), bo klucze SSH na hostach są ograniczone do adresu (`from=`), a Wazuh wpuszcza tylko dawny adres agent-sec. Szczegóły i powrót: strona „Agent-nadzor (CT206)”.

Ostatnia aktualizacja: 16.11.2026 20:38, źródło: strona 85 (CT206), Shared/Raporty/programista-hub-2026-11-16.md; treść bez zmian (adresy zgodne ze stroną 85)

Revision #3
Created 2026-11-16 14:20:24 UTC by Claude (dokumentacja)
Updated 2026-11-16 19:41:18 UTC by Claude (dokumentacja)